

Regionale helseforetak, helseforetak og kommuner

Deres ref.:
Vår ref.: 18/1091-3
Saksbehandler: Willy Skogstad
Dato: 05.02.2018

Nytt felles sambandsreglement for Nødnett

Helsedirektoratet ber om at adressatene distribuerer dette dokumentet med vedlegg til brukere av Nødnett i enhetens akuttmedisinske beredskap.

Politidirektoratet (POD) har forvaltningsansvar for felles sambandsreglement for Nødnett (nivå 1 prosedyre), og har i samarbeid med Helsedirektoratet (Hdir), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvaret og Hovedredningsentralen (HRS) revidert Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere versjon 3 som ble utgitt i 2013.

Ikrafttredelse

Felles sambandsreglement for Nødnett - versjon 4.0, trer i kraft fra 1.3.2018, med følgende unntak:

- Kapittel 3 (Talegrupper) fra og med punkt 3.1 til og med punkt 3.9 trer i kraft i henhold til besluttet prosess i koordineringsforum¹.
- Nye BAPS talegrupper (xx-BAPS) kan tas i bruk når alle nødetatenes radioterminaler innenfor gjeldende politidistrikt er omprogrammert.
- Andre felles talegrupper tas i bruk når andre beredskapsaktørers radioterminaler innenfor gjeldende politidistrikt er omprogrammert.

Politidistriktene er ansvarlige for informasjon, koordinering og iverksettelse innenfor eget politidistrikt og informasjon til nabo-distrikter når de gis klarsignal fra koordineringsforum via Politiets IKT-tjenester (PIT), om at nye felles talegrupper kan tas i bruk.

Politidistriktene Oslo, Innlandet og Agder har allerede iverksatt bruk av nye BAPS-talegrupper.

¹ Koordineringsforum er etablert for å sikre flyt av informasjon og koordinering av aktiviteter mellom nødetatene og andre beredskapsbrukere i forbindelse med etablering av ny felles talegruppestruktur i politidistriktene som en følge av nærpolitireformen. Forumet ledes av DSB og består av deltakere med ansvar for gjennomføring av omprogrammering av radioterminaler og kontrollrom i etatene (Brann, Politi og Helse) og for andre beredskapsaktører i Nødnett.

Helsedirektoratet

Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste

Willy Skogstad, tlf.: +4724163216

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Pilestredet 28, Oslo • Tlf.: 810 20 050

Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no

HRS er tilsvarende ansvarlige for informasjon om og koordinering ved innføring av SAR-talegrupper pr. politidistrikt. LRS/politidistrikter iverksetter bruk av SAR-talegrupper etter føringer fra HRS.

Sentrale endringer fra tidligere versjon av felles sambandsreglement nivå 1 (Felles sambandsreglement for nødetatene og beredskapsbrukere versjon 3.0 fra 2013).

Endringene i politidistrikt-strukturen, implementering av nye brukergrupper i Nødnett og erfaringer med bruk av Nødnett har i stor grad påvirket innholdet av det reviderte sambandsreglementet.

Strukturelle endringer

Tittel på reglementet er endret til *Felles sambandsreglement for Nødnett*, og omfatter alle brukere av Nødnett når de samhandler med nødetatene og beredskapsaktører i felles talegrupper. Teknisk beskrivelse av funksjonalitet og sambands-/nettverksstruktur er tatt ut av sambandsreglementet. Dette er nå beskrevet i et eget dokument utgitt av DSB – «*Nødnett i bruk: En oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk, V1.0*».

Operative endringer

Kallesignaler

Det er økt fokus på bruk av klartekst som kallesignal på funksjoner ved kommunikasjon i felles talegrupper. Innsatsleder (normalt fra politiet) er øverste leder på et skadested i henhold til politiets beredskapssystem (PBS). Innsatsleder-begrepet er innført også for brann og helse; Innsatsleder Helse og Innsatsleder Brann. Disse erstatter tidligere Operativ Leder Helse og Fagleder Brann. I felles talegrupper benyttes kallesignalet "Innsatsleder" bare for den som til enhver tid innehar overordnet koordinerende ansvar i hendelsen, mens kallesignalene "IL Helse" og "IL Brann" skal benyttes av hhv. Helse og Brann sine innsatsledere på skadestedet.

Talegrupper

Det er etablert et stort antall nye talegrupper med nye navn tilpasset endringene i politidistrikt-strukturen og for å ivareta ulike aktørers kommunikasjonsbehov. Navn på felles talegrupper som er fordelt pr. politidistrikt starter med to siffer som representerer politidistrikt-nummeret i ny struktur. De mest sentrale felles talegruppene er beskrevet i reglementet.

Overgang til nye talegruppenavn og et større antall talegrupper vil bli krevende. Det må påregnes lokal opplæring, og en tilvenningsperiode for å kunne ivareta endringene på en god måte.

Alle BAPS(Brann-Akuttmedisin-Politi-Samvirke)-talegrupper skal tildeles av politiet før de kan tas i bruk. BAPS-8 vil ikke lenger kunne tas i bruk av Helse og Brann uten tillatelse fra politiets operasjonssentral.

Alle Samvirke-talegrupper skal tildeles av politiet før de kan tas i bruk. SAMVIRKE-3 vil derfor ikke lenger kunne tas i bruk av andre aktører uten tillatelse fra politiets operasjonssentral. Samvirke-talegruppene har vært benyttet ved redningsaksjoner på land. Samvirke-talegruppene får endret bruksområde når SAR (Search and Rescue)-talegrupper tas i bruk ved alle typer redningsaksjoner. Ved andre samvirkehendelser må det vurderes om det er aktører

utenom nødetatene, som skal delta i felles kommunikasjon på Nødnett. I slike tilfeller må bruk av f.eks. Samvirke-talegrupper i stedet for BAPS-talegrupper vurderes.

Det vil være tilfeller hvor det kan være behov for å benytte felles talegrupper som eies av politiet, uten at politiet selv er aktør i hendelsen. I disse tilfellene skal de som har slike behov be om tildeling av hensiktsmessig talegruppe fra politiet i henhold til reglementet. For eksempel kan andre nødetater be om tildeling av BAPS-talegruppe, og nødetatene og samvirkeaktører kan be om tilgang til SAMVIRKE-talegruppe, selv om politiet ikke deltar.

Det er etablert egne SAMVUP (Samvirke-uten-politi)-talegrupper for å erstatte praktisert bruk av BAPS-8 og SAMVIRKE-3. SAMVUP-talegruppene benyttes for samvirke mellom Helse og beredskapsaktører som også er akutthjelpere, ved akuttmedisinske situasjoner. SAMVUP-talegruppene eies og forvaltes av Hdir, men tildeles operativt av AMK-sentralene. SAMVUP-talegruppene er ikke tilgjengelige for politiet.

Det er etablert en ny talegruppe for kommunikasjon mellom helsetjenesten og politiet. Talegruppen har gyldighet pr. AMK område. Talegruppen kan f.eks. brukes for kommunikasjon mellom psykiatriske team, politi og eventuelt ambulanse. Navnet på talegruppene er H-[HF]-POL, f.eks. H-HMR-POL (HMR=Helse Møre og Romsdal HF). Talegruppen eies og forvaltes av Helsedirektoratet, men tildeles operativt av AMK-sentralene.

Det er etablert en «AMB-POL» talegruppe pr. politidistrikt, som er beregnet for kommunikasjon mellom ambulanse og politi ved eskorteoppdrag. Navnet på gruppene er XX-AMB-POL, der XX er politidistrikt-nummeret. Talegruppen eies og forvaltes av Helsedirektoratet, men tildeles operativt av AMK-sentralene.

Sammenkobling mellom etatsspesifikke talegrupper med felles talegrupper skal være en unntaksløsning, ikke en fast prosedyre. Ved ønske om sammenkobling med felles talegrupper som eies av politiet, skal tillatelse innhentes av politiets operasjonssentral på forhånd.

I nytt sambandsreglement legges det opp til øving i skarpe talegrupper, bortsett fra opplæring og øvelser i regi av nødetatenes faste opplæringscentre.

Internasjonale talegrupper er kort beskrevet i reglementet. Utfyllende regulering av kommunikasjon mellom Norge/Sverige og Finland/Norge vil bli publisert etter hvert som disse tjenestene er klare til operativ bruk.

Varsling og samvirke

Rutiner for trippelvarsling er lite endret i revisjonen. Detaljert rutinebeskrivelse vil bli publisert når ny felles trippelvarslingsprosedyre er ferdigstilt. Denne vil da komme som vedlegg til Felles sambandsreglement for Nødnett.

Nytt sambandsreglement er ment å stimulere til økt bruk av felles talegrupper i Nødnett ved samvirkehendelser, for å støtte etablering av felles situasjonsforståelse mellom aktørene.

SAR-varsling er etablert som nytt begrep. Dette er en presisering av at man ved trippelvarsling av hendelser *som umiddelbart vurderes som redningsaksjoner* også skal ta med HRS i første varsling. Dette vil typisk gjelde større hendelser som ikke krever ytterligere forundersøkelser før man avgjør om det defineres som en redningsaksjon.

Politiet innfører talegruppen ANROP (med lytteplikt på operasjonssentralene) i hvert politidistrikt hvor alle nød- og beredskapsaktører og andre sentrale samarbeidspartnere kan kalle opp en operasjonssentral via Nødnett, dersom vanlig telefonforbindelse ikke er mulig å bruke.

Felles sambandsreglement for Nødnett (versjon 4.0) er tilgjengelig på www.politiet.no.

Vennlig hilsen

Steinar Olsen e.f.
avdelingsdirektør

Willy Skogstad
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:

Helse- og omsorgsdepartementet

Mottaker	Kontaktperson	Adresse	Post
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)		Postboks 72	2801 GJØVIK
Luftambulansetjenesten ANS Regionale helseforetak, helseforetak og kommuner		Torvgata 2	8006 BODØ

FELLES SAMBANDSREGLEMENT FOR NØDNETT

Versjon 4



POLITIET
POLITIDIREKTORATET



Helsedirektoratet



dsb

Direktoratet for
samfunnssikkerhet
og beredskap

Felles sambandsreglement for Nødnett

Politiets beredskapssystem del II (PBS II)

Godkjent	1. februar 2018
Ikrafttredelse	1. mars 2018*
Erstatter	Felles sambandsreglement for nødetatene og beredskapsbrukere versjon 3
Utgitt av	Politidirektoratet

ISBN 978-82-8256-081-8
POD publikasjon 2018/01

Henvendelser vedrørende reglementet rettes til:
Politidirektoratet,
Postboks 8051 Dep, 0031 Oslo
E-post: politidirektoratet@politiet.no
Internett: www.politiet.no

Revisjonshistorikk

Versjon 1	13. juni 2008
Versjon 2	2. november 2009
Versjon 3	2. mai 2013
Versjon 4	1. februar 2018

*Ikrafttredelse med tilpassinger ift. kap. 3 beskrevet i rundskriv fra Politidirektoratet.


Forord

Nødnett skal ivareta nødetatene og beredskapsaktørenes operative og sikkerhetsmessige krav til kommunikasjon.

Et funksjonelt samband og enhetlig bruk er avgjørende for godt samvirke og for at brukerne skal kunne løse sine oppgaver på en god måte. Sikker og stabil kommunikasjon er en forutsetning for effektiv koordinering og samvirke ved felles innsats i det daglige og ved store hendelser.

For å sikre utnyttelse av de mulighetene Nødnett gir, og for å ivareta sikkerhet for mannskapene, stilles det krav til brukerens kompetanse og korrekt bruk.

Sambandsreglementet skal legges til grunn ved opplæring, øving og i operativ tjeneste.



Cecilie Daae
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

Odd Reidar Humlegård
Politidirektoratet

Bjørn Guldvog
Helsedirektoratet

Innhold

1	Innledning	6
1.1	Generelt om Nødnett.....	6
1.2	Formålet med sambandsreglementet.....	6
1.3	Forvaltningsansvar og myndighetsutøvelse for felles sambandsreglement	6
2	Identifisering i Nødnett	8
2.1	Kallesignaler og ISSI	8
2.2	Kallesignal mellom 11x-sentraler ved bruk av felles talegrupper.....	8
2.3	Kallesignaler for innsatspersonell i felles talegrupper.....	8
3	Talegrupper.....	10
3.1	11X-talegrupper.....	10
3.2	BAPS-talegrupper	10
3.3	SAMVIRKE-talegrupper	11
3.4	SAR-talegrupper.....	12
3.5	Maritimt VHF samband og Nødnett.....	12
3.6	SAMVUP-talegrupper.....	13
3.7	BEREDSKAP-talegrupper	13
3.8	FELLES-talegrupper.....	14
3.9	Felles talegrupper for opplæring	14
3.10	Tverrfaglige talegrupper	15
3.11	Sammenkobling med felles talegrupper	15
3.12	Internasjonale talegrupper i Nødnett	15
3.13	Talegrupper i direktemodus (DMO)	16
	3.13.1 Felles DMO talegrupper i Norge	16
	3.13.2 Internasjonale DMO talegrupper (EURO-DMO).....	16
4	Varsling og samvirke	17
4.1	Prosedyrer for varsling mellom nødetatene.....	17
	4.1.1 Trippelvarsling	17
	4.1.2 SAR-varsling.....	17
	4.1.3 Tverrvarsling.....	17
	4.1.4 Overføring av nødmelding fra publikum.....	17
4.2	Varsling av beredskaps- og samvirkeaktører	18
	4.2.1 Kommunikasjon mellom beredskaps- og samvirkeaktører og nødetatene	18
	4.2.2 2xx-ANROP	18
4.3	Informasjonsdeling og etablering av felles situasjonsforståelse	18
	4.3.1 På vei til felles hendelse	18
	4.3.2 Ved ankomst til felles hendelser	19
	4.3.3 Under innsats i felles hendelser.....	19

4.4	Bruk av Gateway ved samvirke	19
4.5	Bruk av DMO repeater ved innsats i felles hendelse.....	19
5	Kapasitetsbegrensninger i Nødnett	20
5.1	Tiltak ved kapasitetsproblemer	20
5.2	Manglende ledig taletid i talegruppe.....	20
6	Opplæring og øvelser	21
6.1	Krav til opplæring	21
6.2	Opplæring og kapasitet	21
6.3	Trening og øving	21
6.3.1	Øvelse i skarpe talegrupper	21
6.3.2	Reelle hendelser under øvelser	21
7	Taushetsplikt og konfidensialitet i Nødnett	22
7.1	Taushetsplikt	22
7.2	Urettmessig bruk	22
7.3	Oppbevaring av radioterminaler	22
7.4	Tap av radioterminal.....	22
8	Vedlegg oversikt.....	23

1 Innledning

1.1 Generelt om Nødnett

Nødnett er det nasjonale radiosambandet for nødetater, beredskaps- og samvirkeaktører i Norge. Nødnett er et lukket radionett med en landsdekkende infrastruktur. Nettet er avlyttingssikret. Med Nødnett kan brukerne kommunisere i talegrupper både internt i egen organisasjon, og på tvers av organisatoriske og geografiske grenser. Nærmere beskrivelse av tjenester og funksjoner, samt hvem som kan bli bruker av Nødnett fremgår av dokumentet "*Nødnett i bruk: En oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk*" utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

1.2 Formålet med sambandsreglementet

Sambandsreglementet skal sikre nødvendig kommunikasjon ved internt og eksternt samvirke i Nødnett, gjennom entydige prosedyrer og rutiner for kommunikasjon mellom brukerne.

Nødetatene og beredskapsaktører skal planlegge sine operative prosedyrer med forankring i dette dokumentet. Øvrige samvirkeaktører må i sine respektive reglement forholde seg til bestemmelser beskrevet i dette reglementet når de samhandler med nødetatene og beredskapsaktører i felles talegrupper. Dette for å sikre:

- høy effektivitet og god kvalitet på felles kommunikasjon, både i det daglige og ved større kriser og beredskapssituasjoner
- god koordinering og ressursutnyttelse innen og mellom organisasjoner/etater
- sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell

Sambandsreglementet for Nødnett består av flere nivåer:

- Felles sambandsreglement for Nødnett
- Nasjonalt nivå for den enkelte organisasjon/etat
- Regionalt/lokalt innen den enkelte organisasjon/etat

Dokumentene utgjør et helhetlig sambandsreglement som ivaretar de ulike nivåer for den enkelte brukergruppe. Prinsipielle beslutninger knyttet til struktur og oppbygging skal legges til grunn, både på felles, nasjonalt og regionalt/lokalt nivå. Den enkelte organisasjon/etat er selv ansvarlig for ferdigstilling av reglement på nasjonalt og regionalt/lokalt nivå.

1.3 Forvaltningsansvar og myndighetsutøvelse for felles sambandsreglement

Politidirektoratet (POD) har forvaltningsmessig ansvar for Felles sambandsreglement for Nødnett. Revisjon gjennomføres av POD i samarbeid med Helsedirektoratet (Hdir), DSB, Forsvaret og Hovedredningssentralen (HRS).

Forvaltningsansvaret er hjemlet i Politiloven § 27 og Politiinstruksen § 12-2 der det tillegges politiet *å iverksette og organisere redningsinnsats der menneskers liv og helse er truet, hvis ikke en annen myndighet er pålagt ansvaret.*

Kongelig resolusjon av 19. juni 2015 med hjemmel i Politiloven § 27 fastsetter redningstjenestens organisering og rutiner for samarbeid, ledelse, koordinering, ansvar og oppgaver. Redningstjenesten ledes av to HRS og underordnede lokale redningssentraler (LRS).

Ansvarer som er beskrevet i hjemmelsgrunnlaget over innebærer også at administrasjon av talegrupper for å koordinere felles innsats tilligger politiet/LRS/HRS.

Oppdatert versjon av dette reglementet er tilgjengelig på www.politiet.no.

2 Identifisering i Nødnett

2.1 Kallesignaler og ISSI

Kallesignaler brukes for å sikre identifisering av *ressurser* som benytter Nødnett. Overordnede prinsipper og struktur for oppbygging av kallesignaler beskrives i dette reglementet. Den enkelte etats eller organisasjons interne kallesignal beskrives i egne reglement.

Alle *radioterminaler* i Nødnett identifiseres også med et abonnentnummer (ISSI). Til alle ISSI tilordnes et alias som kan vises i displayet i radioterminaler og i kontrollrom.

2.2 Kallesignal mellom 11x-sentraler ved bruk av felles talegrupper

Kallesignal mellom 11x-sentraler skal tilkjenne hvilken etat man tilhører. For politiets operasjonssentral og brannvesenets alarmsentral er etatsbetegnelse etterfulgt av distriktnummer hvor den enkelte 11x-sentral (brann og politi) har hovedsete. For helse tilkjennegis AMK-navn.

<i>Etat</i>	<i>Distrikt / geografisk område</i>
Brann	Branndistriktnummer (eks. Brann 02)
Politi	Politidistriktnummer (eks. Politi 203) ¹
Helse	AMK-navn (eks. AMK Sørlandet)

Oversikt over nødetatenes nummerering og kallesignal for geografiske områder er presentert i vedlegg til dette dokumentet.

2.3 Kallesignaler for innsatspersonell i felles talegrupper

Kallesignalene er bygd opp av en kombinasjon med organisasjonens navn, funksjon/tall og bokstaver:

- Organisasjonen/etatens navn/helseressurs skal tilkjenne i klartekst.
- Ved innsats utenfor eget distrikt benyttes en distriktidentitet i tillegg til organisasjonsnavnet.
- I kallesignalet beskrives funksjon/distrikt/enhet i klartekst eller ved bruk av bokstaver² og sifre.

Ved *samvirke i felles talegrupper* benytter nødetatenes innsatsledere ved hendelsen følgende kallesignal.

- Innsatsleder³ for hendelsen, som normalt vil være fra politiet, skal benytte kallesignal **INNSATSLEDER**. Ved fravær av personell fra politi eller brann kan leder fra andre aktører inneha rollen som innsatsleder i henhold til lov og forskrift.⁴ Det er kun denne funksjonen som kan benytte ordet "innsatsleder" i sitt kallesignal.
- Innsatsleder Helse (ILH) skal benytte kallesignal **IL HELSE** (skal uttales: "I-L HELSE" – ikke fonetisk bokstavering) for å unngå misforståelser.

¹ I en overgangsperiode knyttet til omorganisering av politiets organisasjon benyttes tresifret distriktnummer, hvor første siffer alltid er 2

² Bokstaver i kallesignal uttales i henhold til det fonetiske alfabet.

³ Innsatsleder er beskrevet i Politiets beredskapssystem del I, som er tilgjengelig på www.politiet.no

⁴ Sivilbeskyttelsesloven av 25.6.2010 nr. 45 og Forskrift om industrivern av 18.2.2015 nr. 135

- Innsatsleder Brann (ILB) skal benytte kallesignal **IL BRANN** (skal uttales: "I-L BRANN" – ikke fonetisk bokstavering) for å unngå misforståelser.

I de tilfeller der Innsatsleder Brann også er innsatsleder for hendelsen skal kallesignal **INNSATSLEDER** benyttes. Tilsvarende gjelder for andre ressurser, dersom de innehar rollen som innsatsleder for hendelsen (jf. fotnote 4).

Andre enheter som i en hendelse er tildelt rolle som dellerleder eller en definert funksjon benytter funksjonsbeskrivelsen som kallesignal.

Eksempel: *leder evakueringspunkt, leder hundesøk, osv.*

Øvrig innsatspersonell kan benytte funksjonsbeskrivelse i stedet for individuelt kallesignal der dette vurderes hensiktsmessig.

Eksempler på kallesignal:

Sammenheng Etat/ Ressurs	I lokal etats- talegruppe	I etats-talegruppe på tvers av distrikter (utenfor eget distrikt)	I felles talegruppe i eget politidistrikt	I felles talegruppe på tvers av distriktsgrenser (utenfor eget distrikt)
Brann	M1-1	Brann 02-M1-1	Brann M1-1	Brann Moss M1-1
Politi	M3-0	2-0-1-M3-0	Politi M3-0	Politi Oslo-M3-0
Ambulanse	4-2-1	Hamar 4-2-1	Ambulanse 4-2-1	Ambulanse Hamar 4-2-1
Legevakt-lege	Lege 1-7	Lege 1-7 Sarpsborg	Lege 1-7 Sarpsborg	Lege 1-7 Sarpsborg
Luftambulansse	Luftambulansse 1-1 Lørenskog	Luftambulansse 1-1 Lørenskog	Luftambulansse 1-1 Lørenskog	Luftambulansse 1-1 Lørenskog
Rednings helikopter	Rednings-helikopter Rygge	Rednings-helikopter Rygge	Rednings-helikopter Rygge	Rednings-helikopter Rygge
Røde Kors vakthavende	Hamar 0-1	Hamar 0-1	Røde Kors Hamar aksjonsleder	Røde Kors Hamar aksjonsleder
Sivilforsvar leder FIG	FIG Hvaler 1-1	FIG Hvaler 1-1	Sivilforsvaret FIG Hvaler leder	Sivilforsvaret FIG Hvaler leder

Ved samvirke med andre beredskaps- og samvirkeaktører benyttes samme prinsipp som skissert over ved at organisasjon tilkjennegis i klar tekst, deretter funksjon og ressurs navn/type. Organisasjonene beskriver sine kallesignaler i egne reglementer/prosedyrer.

3 Talegrupper

Under følger en beskrivelse av de mest brukte felles talegruppene. Felles talegrupper skal gi mulighet for hensiktsmessig kommunikasjon på tvers av organisasjoner samtidig som nødvendig behov for konfidensialitet og sikkerhet ivaretas. Felles talegrupper er tilgjengelig for to eller flere organisasjoner for samvirkekommunikasjon. Bruk av de ulike talegruppene besluttes og reguleres av den organisasjon som eier/administrerer talegruppen.

Som hovedregel skal det ikke håndteres flere hendelser i samme felles talegruppe. Dette gjelder ikke 11X-talegrupper.

Felles talegrupper kan benyttes til øvelser etter klarering med samme instans som beslutter bruk av talegruppen i en reell hendelse. Se for øvrig pkt. 6.3.1.

3.1 11X-talegrupper

Tilgang til 11X-talegrupper er forbeholdt nødetatens 11x-sentraler. 11X-talegrupper kan nyttes når 11x-sentralene i et politidistrikt har behov for rask og sikker kommunikasjon som ikke involverer radioterminalbrukere. 11X-talegrupper har gyldighet pr. politidistrikt. 11X-talegrupper kan brukes til tverrvarsling/trippelvarsling.

3.2 BAPS-talegrupper

BAPS (Brann-Akuttmedisin-Politi-Samvirke) er felles talegrupper forbeholdt kommunikasjon mellom nødetatene.

Hvert politidistrikt disponerer ni BAPS-talegrupper som tildeles den enkelte hendelse, eller for bruk på innsatsområdet for ulike funksjoner f.eks. samleplass, evakueringspunkt osv.

All bruk av BAPS-talegrupper besluttes av politiets operasjonssentral, som umiddelbart underretter de andre aktørene om valgt BAPS-talegruppe.

Radioterminaler som tillates å ha BAPS-talegrupper programmert uten særskilt søknad må ha ISSI som begynner på 1, 2 eller 3. HRS har tilgang til å lytte i disse talegruppene.

Tilgang til BAPS-talegruppene innenfor den enkelte nødetat besluttes av:

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for brukere i Brann
- Helsedirektoratet (Hdir) for brukere i Helse
- Politidirektoratet (POD) for brukere i Politiet

BAPS-talegruppene eies og administreres av politiet. Tilganger utover beskrivelsen over, besluttes av POD i samråd med Hdir og DSB.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
xx ⁵ -BAPS-1 til 9	Gyldig pr. politidistrikt. Bruk besluttes av politiets operasjonssentral.	Benyttes ved samvirke mellom Brann - Akuttmedisin – Politi.

BAPS-talegrupper skal ikke benyttes til utalarmering, sambandssjekk e.l.

3.3 SAMVIRKE-talegrupper

SAMVIRKE-talegruppene er ment brukt ved hendelser som ikke er definert som redningsaksjoner⁶, når nødetatene har behov for å kommunisere med brukere som ikke har tilgang på BAPS.

Hvert politidistrikt disponerer sju SAMVIRKE-talegrupper.

All bruk av SAMVIRKE-talegrupper besluttes av politiets operasjonssentral, som tildeler SAMVIRKE-talegruppe(r) til aktører som har behov for dette. Valgt talegruppe underrettes alle involverte aktører uten unødig opphold av koordinerende aktør i hendelsen.

Tilgang til SAMVIRKE-talegruppene SAMV-1 til 5 kan gis til nødetatene og andre beredskapsaktører i Nødnett for kommunikasjon mellom en eller flere nødetater og/eller andre beredskapsaktører. For andre beredskapsaktører enn nødetatene skal behovet for tilgang til gruppene vurderes før tilgang gis. Dette gjøres i forbindelse med implementering av aktuell bruker i Nødnett.

Tilgang til SAMVIRKE ALLE-talegruppene SAMV-A1 og A2 tildeles alle brukere i Nødnett.

Talegruppene er ment brukt ved hendelser der nødetatene og/eller andre beredskapsaktører har behov for å kommunisere med brukere som ikke har tilgang på SAMV-1 til 5.

SAMV-A1 og A2 kan sammenkobles med usikrede nett. Nødnettets konfidensialitet er ikke garantert i disse talegruppene.

SAMVIRKE-talegruppene eies og administreres av politiet. Tilgang til SAMV-1 til 5 besluttes av POD.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
xx-SAMV-1 til 5	Gyldig pr. politidistrikt. Bruk skal besluttes av politiets operasjonssentral.	Benyttes for samvirke mellom nødetatene og/eller andre beredskapsaktører, bortsett fra ved hendelser som er definert som søk- og redningsaksjoner.
xx-SAMV-A1 og A2	Gyldig pr. politidistrikt. Bruk skal besluttes av politiets operasjonssentral.	Benyttes for samvirke mellom brukere av Nødnett.

SAMVIRKE-talegrupper skal ikke benyttes til utalarmering, sambandssjekk e.l.

⁵ xx er lik politidistriktsnummer uten angivelse av første siffer i felles talegrupper, eksempel: 203 Innlandets BAPS 1 angis slik: 03-BAPS-1

⁶ er tildelt, eller vil bli tildelt SAR-nummer

3.4 SAR-talegrupper

SAR-talegruppene er felles talegrupper for redningstjenesten og benyttes under søk- og redningsaksjoner.

Ved akuttsituasjoner skal LRS vurdere om situasjonen er å regne som en redningsaksjon hvor samband skal etableres i SAR-talegruppe, eller om situasjonen skal håndteres ved bruk av andre talegrupper.

Hver LRS er forhåndstildelt SAR-talegrupper fra HRS som kan tas i bruk uten ytterligere klarering.⁷ Dette for å unngå tidstap i forbindelse med varsling og tildeling av talegruppe ved en antatt søk-/redningsaksjon. Ved behov for flere talegrupper vil HRS/LRS beslutte hvilken SAR-talegruppe som skal benyttes. Dersom ordinære hendelser endrer karakter til å bli redningsaksjoner skal normalt felles kommunikasjon styres over til SAR-talegrupper av LRS/HRS.

Ved sjøhendelser er primærsamband maritime VHF kanaler (se også pkt. 3.5). HRS/LRS beslutter bruk av SAR-talegruppe i tillegg (sekundærsamband) til det etablerte maritime samband.

LRS for hvert distrikt kan normalt godkjenne bruk av SAR-talegrupper til øvelse. I tillegg skal HRS informeres om dette.

Redningstjenesten har egne anropstalegrupper for HRS Sør-Norge og HRS Nord-Norge.⁸

SAR-talegruppene eies og administreres av HRS. Tilgang til SAR-talegruppene besluttes av HRS.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
Alle SAR-talegrupper	Nasjonal gyldighet. Bruk besluttes av LRS etter retningslinjer fra HRS.	Benyttes under søk og redning.

3.5 Maritimt VHF samband og Nødnett

Krav til lytteplikt for alle fartøy er forankret i «The International Convention for the Safety of Life at Sea» (SOLAS). Konvensjonen setter minimumsstandarder for sikkerhet innenfor samband til sjøs, og ITU Radio Regulations (RR); Alle fartøy som er under fart har lytteplikt på maritim kanal 16.

Norsk lovverk stiller enda strengere krav, og i praksis betyr dette at det for alle yrkesfartøy i Norge er krav om VHF-radio ombord og det er lytteplikt på maritim kanal 16 og 70 – herunder kommer også politi-, brann- og ambulanse-båter.

Samband for ledelse og koordinering ved sjøredning skal foregå på maritim VHF. For ressurser som bidrar på land gjelder bruk av Nødnett.

⁷ se vedlegg for fordeling av SAR-talegrupper pr. politidistrikt

⁸ se vedlegg med oversikt over SAR-talegrupper

3.6 SAMVUP-talegrupper

SAMVUP (SAMVirke Uten Politi) talegrupper skal benyttes for kommunikasjon mellom AMK-/Legevaktsentraler og beredskapsaktører som også er akuttgjelpere, i forbindelse med akuttmedisinske situasjoner.

Ni SAMVUP-talegrupper er tilgjengelige i hvert politidistrikt.

All bruk av SAMVUP-talegrupper besluttet av AMK-sentralen i det området talegruppen skal benyttes. AMK-sentralen underretter eventuelle andre aktører om valgt SAMVUP-talegruppe.

Tilgang til SAMVUP-talegruppene kan gis til beredskapsaktører som også er akuttgjelpere i forbindelse med akuttmedisinske situasjoner. For andre beredskapsaktører skal behovet for tilgang til talegruppene vurderes før tilgang gis. Dette gjøres i forbindelse med implementering av aktuell bruker i Nødnett.

SAMVUP-talegruppene eies og administreres av Helsedirektoratet. Tilgang til SAMVUP-talegruppene besluttet av Helsedirektoratet i samråd med de regionale helseforetakene.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
xx-SAMVUP-11 til 19	Gyldige pr. politidistrikt. Bruk besluttet av AMK-sentralen i det området talegruppene skal benyttes.	Benyttes for samvirke mellom Helse og beredskapsaktører som også er akuttgjelpere, ved akuttmedisinske situasjoner. Politiet har ikke tilgang til disse talegruppene.

3.7 BEREDSKAP-talegrupper

Beredskap-talegruppene brukes om det oppstår et kommunikasjonsbehov som ikke dekkes av andre felles talegrupper. Et slikt behov kan være en hendelse som krever koordinering av personell fra ulike brukergrupper med stor geografisk spredning, f.eks. over to eller flere politidistrikter.

Alle radioterminaler til beredskapsaktører i Nødnett skal inneholde fem BEREDSKAP-talegrupper som har nasjonal gyldighet.

Bruk av BEREDSKAP-talegruppene skal klareres med politiets operasjonssentral i det området hvor bruken er aktuell. Før politiets operasjonssentral iverksetter bruk av en eller flere BEREDSKAP-talegrupper, må de kontakte Politiets Situasjonssenter (PSS) som koordinerer bruken av BEREDSKAP-talegruppene. PSS vil tildele ledig talegruppe til politiets operasjonssentral.

Når behovet for bruk av den/de tildelte talegruppene ikke lenger er til stede skal PSS varsles om dette av politiets operasjonssentral. Dersom politiet selv ikke er involvert i bruk av talegruppen, skal politiets operasjonssentral varsles av aktuelle brukere, og deretter informere PSS om at behovet har opphørt. Politiets operasjonssentral skal tydelig meddele i talegruppen til eventuelle tilknyttede brukere at bruk av talegruppen avsluttes.

BEREDSKAP-talegruppene eies og administreres av politiet.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
BEREDSKAP-1 til 5	Nasjonal gyldighet. Bruk besluttes av politiet.	Kan benyttes for kommunikasjon mellom beredskapsaktører der andre felles talegrupper ikke er tilgjengelige eller egnet. Er egnet for hendelser som pågår på tvers av politidistrikter.

3.8 FELLES-talegrupper

Alle radioterminaler i Nødnett inneholder fem FELLES-talegrupper som har nasjonal gyldighet. FELLES-talegruppene brukes om det oppstår et kommunikasjonsbehov som ikke dekkes av andre talegrupper og hendelsen krever koordinering av personell fra ulike brukergrupper (både beredskapsaktører og andre brukere) med stor geografisk spredning.

Brukere som vil benytte en FELLES-talegruppe, skal selv kontrollere at den ikke allerede er tatt i bruk av andre. Dersom talegruppen er ledig kan den tas i bruk i den perioden det er nødvendig. Talegruppen frigjøres for andre brukere så snart behovet er opphørt.

FELLES-talegruppene eies og administreres av DSB.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
FELLES-1 til 5	Nasjonal gyldighet. Tas i bruk etter retningslinjer fra DSB.	Kan benyttes for kommunikasjon mellom nødnettbrukere der andre felles talegrupper ikke er tilgjengelige eller egnet.

3.9 Felles talegrupper for opplæring

Egne felles talegrupper er etablert særskilt for opplæring og øving ved nødetatenes kurs- og øvingssentre. Talegruppene har lav prioritet og nasjonal gyldighet.

Bruk av talegruppene koordineres mellom de øvende enhetene.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
ØV-11X	Nasjonal gyldighet.	Benyttes primært av 11x-opplæringssentralene ved øvelser i regi av Politihøgskolen (PHS).
ØV-BAPS-1 til 9	Nasjonal gyldighet.	Benyttes for samvirke mellom Brann/Akuttmedisin/ Politi, ved øvelser i regi av PHS, eller nødetatenes øvrige kurs- og øvingssentre.

ØV-SAMV-1til 5	Nasjonal gyldighet.	Benyttes for samvirke mellom nødetatene og andre beredskapsaktører ved øvelser i regi av PHS, eller nødetatenes øvrige kurs- og øvingssentre. Eller etter avtale med PHS (v/JKØ ⁹).
ØV-SAMV-A1 og 2	Nasjonal gyldighet.	Benyttes for samvirke mellom beredskapsaktører og andre brukere i Nødnett ved øvelser i regi av PHS, eller nødetatenes øvrige kurs- og øvingssentre. Eller etter avtale med PHS (JKØ).

3.10 Tverrfaglige talegrupper

Tverrfaglige talegrupper brukes ved behov for samband mellom to brukergrupper hvor andre felles talegrupper ikke gir tilstrekkelig informasjonsbeskyttelse. Den organisasjon som eier hendelsen er ansvarlig for å initiere bruk av tverrfaglige talegrupper. Disse skal beskrives med omforent tekst i de berørtes parters sambandsreglement. Ved revisjon skal dette koordineres mellom de aktuelle reglementene.

Eksempler på tverrfaglig talegrupper er:

- xx-AMB-POL – for samarbeid mellom helse og politi under oppdrag der politiet er anmodet om å eskortere helseressurser
- 2xx-SIVFORS – for samarbeid mellom politidistrikt og sivilforsvaret

3.11 Sammenkobling med felles talegrupper

Hovedregel er at brukere selv skifter talegruppe i henhold til tildelt talegruppe for den enkelte hendelse. Det kan *unntaksvis* gjøres sammenkobling med felles talegrupper. Slik sammenkobling gjøres primært mellom talegrupper med flere aktører som trenger felles kommunikasjon, og hvor de ulike brukergruppene ikke har tilgang på hensiktsmessig felles talegruppe. Ellers kan sammenkobling med felles talegrupper besluttes når antall brukere i talegruppene eller andre forhold tilsier at det ellers er stor risiko for å miste kommunikasjon.

Kontrollrom (f.eks. 11x-sentral) som har behov for sammenkobling med en felles talegruppe, må innhente tillatelse fra eier av felles talegruppe som ønskes sammenkoblet før sammenkobling iverksettes. Kontrollrom som etter tillatelse oppretter sammenkobling, skal bekjentgjøre dette i talegruppene som berøres før sammenkoblingen iverksettes. Ved behov kan eier kreve sammenkoblingen fjernet, og dette skal umiddelbart etterkommes. Fjerning av sammenkobling skal bekjentgjøres i talegruppene som berøres før sammenkoblingen fjernes.

3.12 Internasjonale talegrupper i Nødnett

Felles talegrupper i Nødnett som er beregnet for kommunikasjon i andre land, eller med andre lands ressurser og bruk av disse talegruppene er beskrevet i vedlegg til dette dokumentet.

⁹ Justissektorens kurs- og øvingssenter på Stavern.

Eksempler på internasjonale talegrupper er:

- NOSE-EM, tilsvarende bruksområde som BAPS, i samarbeid med svenske nødetater
- NOSE-CO, tilsvarende bruksområde som SAMVIRKE, i samarbeid med svenske samvirkeressurser
- NOSE-SAR, tilsvarende bruksområde som SAR, i samarbeid med svenske redningsressurser

3.13 Talegrupper i direktemodus (DMO)

DMO-talegrupper er uavhengig av geografi og nettverk, men har begrenset rekkevidde. DMO-talegrupper kan benyttes der Nødnett ikke har dekning og/eller ved begrenset kapasitet.

3.13.1 Felles DMO talegrupper i Norge

Det er definert felles talegrupper i DMO.

DMO BAPS er begrenset til nødetatene (Brann, Politi, Akuttmedisin).

DMO SAMVIRKE kan gis til alle beredskapsaktører i Nødnett.

Bruk av DMO BAPS og DMO SAMVIRKE besluttes av Politiet.

DMO ANDRE-1 og 2 gis til alle brukere i Nødnett. Bruk av DMO ANDRE avtales og besluttes lokalt av brukere ved behov.

DMO-talegrupper som er nevnt over er ikke tillatt benyttet utenfor Norge.

3.13.2 Internasjonale DMO talegrupper (EURO-DMO)

EURO-DMO er DMO-talegrupper som kan brukes utenfor eget lands grenser eller for kommunikasjon med andre lands TETRA-brukere som er i Norge. EURO-DMO talegrupper skal ikke brukes utenfor Europa.¹⁰

Ved felles innsats benyttes primært EURO 1 og sekundært EURO 6, som er tilgjengelige for alle brukere av Nødnett. Oversikt over EURO-DMO talegrupper finnes i vedlegg til dette dokumentet.

¹⁰ se Nødnett i bruk: En oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk (DSB) punkt 4.1.6

4 Varsling og samvirke

4.1 Prosedyrer for varsling mellom nødetatene

For å ivareta samvirke mellom nødetatene når felles oppgaver skal løses, beskriver dette kapittel felles overordnede retningslinjer for varsling og kommunikasjon ved slik innsats.

4.1.1 Trippelvarsling

Med trippelvarsling menes varsling mellom 11x-sentralene om hendelser, hvor det kan være behov for respons fra flere nødetater.

Trippelvarsling skal brukes mellom 11x-sentraler for å sikre en rask og korrekt innsats til hendelser hvor det er fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier.

Den 11x-sentralen som mottar meldingen har ansvaret for å iverksette trippelvarsling uten unødig opphold.

Trippelvarsling skal primært være en konferansekoblet telefonsamtale hvor operatørene på alle tre sentralene samtidig kan koordinere sin innsats. Trippelvarsling kan gjennomføres med eller uten innringer i konferansekoblet telefonsamtale. Den enkelte etat responderer på hendelsen etter en fagkyndig vurdering.

Sekundært brukes 11X-talegruppe i Nødnett til trippelvarsling.

11x-sentralene skal alltid lytte på sine respektive 11X-talegrupper. Ved oppkall må det tydelig tilkjenngis at oppkallet foretas i 11X-talegruppe.

4.1.2 SAR-varsling

Med SAR-varsling menes varsling mellom 11x-sentralene og HRS. SAR-varsling utføres umiddelbart ved henvendelse om situasjoner som initialt er å regne som en redningsaksjon. Det tilligger alle nødetatene (med LRS som den primært ansvarlige) å vurdere HRS inkludert i telefonkonferanse ved trippelvarsling (SAR-varsling).

Hendelser på vann/sjø skal umiddelbart varsles til HRS.

4.1.3 Tverrvarsling

Med tverrvarsling menes varsling av en annen etats 11x-sentral ved behov for assistanse ved gjennomføring av egen etats innsats. Primært brukes telefon for varsling.

Sekundært brukes 11X-talegruppe i Nødnett til tverrvarsling.

4.1.4 Overføring av nødmelding fra publikum

Ved nødmelding fra publikum som har kommet til feil 11x-sentral har mottagende 11x-sentral plikt og ansvar for å overføre henvendelsen til riktig 11x-sentral uten opphold. Det skal tydelig tilkjenngis om overførende sentral forblir i medlytt og at aksept for dette er gitt av innringer.

4.2 Varsling av beredskaps- og samvirkeaktører

Varsling av andre beredskaps- og samvirkeaktører og informasjon om talegruppe som skal benyttes under hendelsen gjøres pr. telefon, hvis ikke annet er avtalt lokalt.

4.2.1 Kommunikasjon mellom beredskaps- og samvirkeaktører og nødetatene

Initial kontakt med 11x-sentral gjøres primært på telefon. Deretter avtales hensiktsmessig kommunikasjonsvei. Ved bruk av felles- eller tverretatlige talegrupper avklares dette med eier av talegruppen.

4.2.2 2xx-ANROP

Politiets operasjonssentral lytter i talegruppe 2xx¹¹-ANROP for eget politidistrikt. Nødetatene og, beredskapsaktører gis tilgang til 2xx-ANROP i sine terminaler. Samvirkeaktører kan gis tilgang etter godkjenning fra POD. Nødnettbrukere kan initiere kontakt med politiets operasjonssentral i denne talegruppen, men kun dersom ordinære kontaktkanaler er utilgjengelige. Talegruppen skal kun benyttes til å etablere kontakt for å avtale videre kommunikasjon på egnet talegruppe. Det skal ikke håndteres hendelser i 2xx-ANROP.

Bruk av denne talegruppen skal begrenses til det strengt nødvendige.

4.3 Informasjonsdeling og etablering av felles situasjonsforståelse

4.3.1 På vei til felles hendelse

Relevant informasjon tilknyttet pågående hendelse skal, så snart den foreligger, meddeles i felles talegruppe. Slik informasjon kan være opplysninger og observasjoner for å ivareta sikker og effektiv utrykning og felles situasjonsforståelse.

Eksempler på relevant informasjon:

- kjørevei
- møteplass
- innsatsområde
- skadeomfang
- melder, vitner. osv.
- farlig område
- situasjonsrapport (vindusrapport) fra første enhet på stedet (uavhengig av etat)
- viktig informasjon for den videre planlegging av ressurser som materiell, personell, beredskap osv.
- oppdatert situasjonsbeskrivelse til enheter på vei til hendelsen

11x-sentralene og leder for innsatsen fra hver samvirkeaktør skal lytte og samvirke på aktuell felles talegruppe. Øvrige utrykningsenheter på vei til slike hendelser skal primært lytte på aktuell felles talegruppe. 11x-sentralene er ansvarlige for å sikre at eventuelle enheter i etatsspesifikke talegrupper blir gjort kjent med informasjon som formidles i felles talegruppe.

Alle aktører bruker sine egne talegrupper for intern oppgaveløsning om ikke annet er avtalt.

Hvis informasjon som beskrevet over blir gitt i etatsspesifikk talegruppe og dette er opplysninger som er vesentlig for øvrige mannskaper knyttet til oppdraget, skal 11x-sentralen umiddelbart videreformidle informasjonen i felles talegruppe.

¹¹ 2xx er lik politidistriktsnummer

4.3.2 Ved ankomst til felles hendelser

Første enhet fra nødnettene som kommer frem til innsatsstedet skal umiddelbart gi en kort tilbakemelding i felles talegruppe for å beskrive hvordan situasjonen oppfattes.

I tiden fra første enhet er fremme og til nødnettene har etablert ledelse på stedet (ILKO) benyttes tildelt felles talegruppe både til ledelseskommunikasjon, oppgavefordeling, formidling av relevant informasjon osv. Politiets operasjonsleder beslutter i samråd med innsatsleder på stedet videre bruk av tildelt felles talegruppe.

Alternativer kan være at:

- talegruppen benyttes videre for nødvendig tverretattlig kommunikasjon og informasjonsdeling, både mellom utførende mannskaper og lederfunksjoner
- felles talegruppe begrenses til å være et ledelsessamband
- man avslutter bruk av felles talegruppe
- innsatsleder ber om å få tildelt ytterligere fellestalegrupper for å ivareta behov for ledelsessamband adskilt fra øvrig tverretattlig kommunikasjon

Hensiktsmessig utnyttelse av Nødnett er avhengig av størrelse på hendelsen, volum på kommunikasjonsbehov, organisering av ledelse på stedet, antall aktører, osv. Behov for tverretattlig informasjonsflyt må inngå i vurderingen.

4.3.3 Under innsats i felles hendelser

Operasjonssentralen koordinerer i samarbeid med innsatsleder bruken av felles talegrupper (TMO og DMO).

11x-sentralene og leder for innsatsen fra hver samvirkeaktør skal lytte på felles talegruppe som er tildelt en hendelse helt til innsatsen er avsluttet dersom ikke annet er avklart med innsatsleder for hendelsen. Dersom politiets operasjonsleder beslutter at bruk av felles talegruppe avsluttes før innsatsen på stedet avsluttes, forholder enhetene på stedet seg til etatsinterne talegrupper.

Samvirke- og beredskapsaktørene bruker sine egne talegrupper for intern kommunikasjon.

4.4 Bruk av Gateway ved samvirke

Første enhet i innsatsområdet som oppdager at det er behov for utvidet dekning, vurderer bruk av Gateway, og iverksetter tiltak for å etablere gateway-løsning. Hvis flere gateway-enheter er tilgjengelig på stedet skal innsatsleder avgjøre hvilken gateway som skal benyttes.

4.5 Bruk av DMO repeater ved innsats i felles hendelse

Første enhet i innsatsområdet som oppdager at det er utfordringer med dekning fra Nødnett på stedet, iverksetter tiltak for å etablere repeater-løsning dersom dette er nødvendig for å etablere kommunikasjon i området. Hvis flere repeatere er tilgjengelig på stedet skal innsatsleder avgjøre hvilken repeater som skal benyttes.

5 Kapasitetsbegrensninger i Nødnett

Hvis et kapasitetsproblem i Nødnett oppstår i et innsatsområde skal Innsatsleder i samråd med øvrige etaters ledelse beslutte tiltak som begrenser bruk av en-til-en-samtaler og antall talegrupper i området. Kritisk kommunikasjon relatert til ivaretagelse av liv og helse skal prioriteres.

Ved kapasitetsproblemer som oppstår ved flere samtidige hendelser skal 11x-sentralene i samarbeid med de ulike innsatslederne treffe tiltak for begrensning i bruk av nettet i aktuelt område.

5.1 Tiltak ved kapasitetsproblemer

Ved hendelser der politiet leder innsatsen, kan politiet beslutte følgende tiltak for å sikre kapasiteten i Nødnett:

- skjerpet sambandsdisiplin
- bruk av felles talegruppe
- redusere antall talegrupper i bruk på hendelsesstedet (avslutte lytting på talegrupper som IKKE er tildelt aktuell hendelse)
- stanse bruk av en-til-en samtaler i geografisk område nær hendelsen
- strengere prioritering av radiotrafikk
- beordre bruk av DMO
- bruk av status- og SDS-meldinger i stedet for tale i Nødnett
- bruk av alternative sambandsmidler

Etatenes driftsorganisasjoner (XDO) har tilgang på informasjon om belastningen i Nødnett. Ved kapasitetsproblemer, kan 11x-sentralen konferere med egen XDO for vurdering av hensiktsmessige tiltak. 11x-sentral skal dokumentere hendelser der tiltak iverksettes og melde slike hendelser videre til egen driftsorganisasjon (XDO) i samsvar med etatsinterne rutiner.

5.2 Manglende ledig taletid i talegruppe

Ved "kø" i en talegruppe, men ledig kapasitet på tilgjengelig basestasjoner, bør taletrafikken fordeles på flere talegrupper. Bruk av talegrupper styres av 11x-sentralene i samråd med innsatsleder.

6 Opplæring og øvelser

6.1 Krav til opplæring

Alle brukere i Nødnett skal ha gjennomgått godkjent opplæring i henhold til gjeldende retningslinjer fra DSB, Helsedirektoratet eller POD før de gis tilgang til Nødnett. Den enkelte organisasjon er ansvarlig for at egne brukere har tilstrekkelig vedlikeholdt kompetanse på bruk av samband.

6.2 Opplæring og kapasitet

Ved opplæringsaktivitet eller gjennomføring av øvelser hvor mer enn 20 radioterminaler er i bruk, og mer enn en talegruppe er planlagt brukt, eller ved utstrakt bruk av en-til-en samtaler, skal politiets operasjonssentral i området forhåndsvarsles, og det skal avtales hvordan opplæring/øvelse kan avbrytes ved behov.

6.3 Trening og øving

Regelmessig trening og øvelse i bruk av Nødnett er viktig for å sikre god utnyttelse og korrekt bruk. Det er viktig at den enkelte bruker er trygg på bruken og kan håndtere systemet optimalt. Opplæring og øvelser er nærmere beskrevet i den enkelte organisasjons/etats reglement/prosedyre.

6.3.1 Øvelse i skarpe talegrupper

Øvelser som ikke er i regi av etatenes opplæringssentre bør foregå i skarpe talegrupper for at øving skal likne mest mulig på reelle hendelser. Oppkall innledes da med «Øvelse – Øvelse – Øvelse».

6.3.2 Reelle hendelser under øvelser

Reelle hendelser som oppstår under øvelser bekjentgjøres på samband ved å innlede sendingen med NO PLAY som beskrevet i vedlegg (Bruk av samband – Ekspedisjonsord).

7 Taushetsplikt og konfidensialitet i Nødnett

7.1 Taushetsplikt

Taushetsplikt er regulert gjennom hver brukerorganisasjons lovverk eller interne bestemmelser. Brukere av Nødnett må være bevisst sin forpliktelse til å beskytte sensitive og taushetsbelagte opplysninger som formidles via Nødnett. Det er viktig med bevissthet når det gjelder uvedkommendes anledning til å oppfatte taletrafikk i Nødnett.

Regler om taushetsplikt er ikke til hinder for nødvendig samvirke med andre aktører for å redde liv, helse og/eller for å hindre store materielle skader/verdier.

Det er ikke tillatt å lytte i talegrupper i Nødnett uten at det foreligger tjenstlig behov eller eier har gitt tillatelse.

Enhver bruker er ansvarlig for å forhindre at taushetsbelagt informasjon kommer på avveie. Nærmere regulering er beskrevet i organisasjonenes nivå 2 dokument.

7.2 Urettmessig bruk

Radioterminaler tillates kun brukt når bruker har tjenstlig behov.

Radioterminaler skal være avslått hvis bruker ikke er i tjeneste. Brukere som er gitt tillatelse til å medbringe håndholdt radioterminal utenfor tjeneste, har ikke anledning til å benytte radioterminalen til annet enn til tjenstlig formål. Dersom vedkommende privat er knyttet til annen organisasjon som også benytter Nødnett, skal terminal fra denne organisasjonen benyttes. Urettmessig bruk kan medføre at radioterminalen blir deaktivert fra Nødnett.

7.3 Oppbevaring av radioterminaler

Radioterminalen skal alltid oppbevares på forsvarlig måte slik at uvedkommende ikke får tilgang til denne.

Radioterminaler skal være avslått dersom bruker ikke er i umiddelbar nærhet.

7.4 Tap av radioterminal

Alle brukerorganisasjoner som har Nødnett-terminaler skal sørge for at de har rutiner som sikrer:

- at tap av radioterminaler oppdages raskt
- at rutiner for varsling om radioterminaler på avveie er kjent blant brukerne
- at radioterminaler som kommer på avveie raskt blir deaktivert og sikret mot uautorisert lytting og misbruk

8 Vedlegg oversikt

Vedlegg nr.	Tittel
1	Definisjoner
2	Bruk av samband
3	Nødetatenes geografiske områder og kallesignaler
4	Nummerplan for alle aktører
5	Statusmeldinger
6	SAR talegrupper - oversikt og fordeling
7	Internasjonale talegrupper
8	Felles talegrupper forvaltet av DSB

Vedlegg til Felles sambandsreglement for Nødnett

Innhold

1. DEFINISJONER	2
2. BRUK AV SAMBAND	4
Taleteknikk.....	4
Fonetisk alfabet.....	4
Uttale av tall	4
Datotidsgruppe.....	5
Skilletegn	5
Ekspedisjonsord i gruppesamtaler	5
3. NØDETATENES GEOGRAFISKE OMRÅDER OG KALLESIGNALER	8
4. NUMMERPLAN FOR ALLE AKTØRER	10
5. STATUSMELDINGER	11
6. SAR-TALEGRUPPER - OVERSIKT OG FORDELING	12
SAR-talegrupper - midlertidig inndeling 2018.....	12
SAR talegrupper - inndeling etter nærmere kunngjøring i 2018	13
7. INTERNASJONALE TALEGRUPPER	14
Bruk i Sverige (Inter System Interface – ISI)	14
NOR-SWE talegrupper.....	14
Internasjonale DMO talegrupper (EURO-DMO).....	14
8. FELLES TALEGRUPPER FORVALTET AV DSB	15
FYLKE ALLE-talegrupper.....	15
EVENT-talegrupper.....	15
LEDSAGE-talegrupper.....	15

Revisjonshistorikk vedlegg

Versjon 1.0	13. juni 2008
Versjon 2.0	2. november 2009
Versjon 3.0	2. mai 2013
Versjon 4.0	1. februar 2018

1. Definisjoner

Uttrykk	Forklaring
11x-sentraler	Felles betegnelse for nødetatenes nødmeldesentraler - 110 (brann), 112 (politi) og 113 (helse).
Beredskapsaktører	Etater, organisasjoner osv. med brukere i Nødnett, som har oppgaver/funksjoner knyttet til beredskapsarbeid for offentlig myndighet.
BAPS	Felles talegruppe for nødetatene. Brann-Akuttmedisin-Politi-Samvirke.
Etatene	I dette dokumentet benyttes begrepet som felles betegnelse for brann, helse og politi (Nødetatene).
Fonetisk alfabet	En standardisert måte å bokstavere ord på. Det er det internasjonale fonetiske alfabetet som brukes, med tillegg av de norske bokstavene Æ, Ø og Å.
Gruppesamtale	Kommunikasjon fra en til flere brukere i en talegruppe.
HRS	Hovedredningssentral. Hovedredningssentralene for Sør-Norge og Nord-Norge er lokalisert hhv. på Sola og i Bodø. Ansvarsområdene deles ved 65° N i sjø- og luftområdene, og på land langs grensen mellom Nordland og Trøndelag politidistrikt. Normalt koordinerer og leder HRS all sjø- og flyredning direkte, mens landredning normalt koordineres av LRS. Inntil HRS treffer en annen bestemmelse, leder og koordinerer LRS redningsaksjoner i eget distrikt.
ILB	Forkortelse for innsatsleder brann. Øverste leder for brannfaglig innsats på stedet.
ILH	Forkortelse for innsatsleder helse. Øverste leder for helsefaglig innsats på stedet.
ILKO	Innsatsleders kommandoplass, etableres og skaleres i henhold til hendelsens karakter. Normalt samles taktisk ledelsesnivå for hendelseshåndteringen i ILKO, og den samlede innsatsen på taktisk nivå ledes og koordineres herfra.
Kallesignal	Bokstaver og/eller tallkombinasjoner/uttrykk som i sambandsprosedyrene identifiserer en spesifikk enhet/bruker/rolle/funksjon.
Kapasitetsproblem i nettverket	Antall ønskede samtidige anrop i TMO er større enn tilgjengelige ressurser på den enkelte basestasjon. Kapasitetsproblemer i nettverket må ikke forveksles med manglende ledig taletid i en talegruppe.
LRS	Lokal Redningssentral. Med lokal redningssentral menes ledelses- og koordineringsapparatet som iverksettes i politidistriktet under en redningsaksjon. Operasjonssentralen i politidistriktet ivaretar funksjonen som lokal redningssentral. LRS har ansvar for å lede og koordinere redningsaksjoner i eget distrikt, med mindre HRS treffer en annen beslutning.
NOSE-EM	Norsk-Svensk (NOSE)-Emergency(EM) talegruppe med tilsvarende bruksområde som BAPS talegrupper i Norge.

NOSE-CO	Norsk-Svensk (NOSE)-Cooperation(CO) talegruppe med tilsvarende bruksområde som SAMVIRKE talegrupper i Norge.
NOSE-SAR	Norsk-Svensk (NOSE)-Search-And-Rescue(SAR) talegruppe med tilsvarende bruksområde som SAR talegrupper i Norge.
Nødmelding	Henvendelse / varsel til nødetatenes nødmeldesentraler vedrørende en akutt hendelse eller situasjon, som krever handling fra nødstaten(e) for å beskytte personers liv/helse, eller for å hindre store materielle skader.
Nødnett	Landsdekkende sambandssystem som er basert på TETRA- standarden.
Redningsaksjon	Øyeblikkelig innsats organisert innen redningstjenesten for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner. (medfører at HRS oppretter SAR hendelsesnummer)
Redningstjeneste	Offentlig organisert øyeblikkelig innsats fra flere samvirkepartnere for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særskilte tiltak. Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom offentlige organer, frivillige organisasjoner og private virksomheter og personer, under ledelse og koordinering av to hovedredningssentraler og underordnede lokale redningssentraler.
Samvirkeaktører	Forstås i dette dokumentet som organisasjoner med brukere i Nødnett, og som kommuniserer med andre enn egen organisasjon på Nødnett.
SAMVUP	Samvirke Uten Politi (SAMVUP)-talegrupper som skal benyttes i kommunikasjon mellom Helse og beredskapsaktører som også er akutthjelpere, i forbindelse med akuttmedisinske situasjoner.
SAR	Search And Rescue. Søk og redning.
SAR-varsling	Trippelvarsling som også inkluderer direkte varsling til HRS. Varsling mellom alle nødetatenes 11X-sentraler og HRS i et geografisk område.
TETRA	Forkortelse for TERrestrial TRunked Radio. TETRA er en åpen radioteknisk standard som har fokus på de kritiske kommunikasjonsbehovene til nød- og beredskapssetater. Nødnett benytter denne standarden.
Trippelvarsling	Varsling mellom alle nødetatenes 11X-sentraler i et geografisk område.
Tverrvarsling	Varsling mellom to av nødetatenes 11X-sentraler i ett geografisk område.
Vindusrapport	Umiddelbar beskrivelse av situasjonen ved ankomst hendelsessted. (f.eks. det du umiddelbart ser/hører/lukter/osv.)
XDO	Etatenes (X) tekniske driftsorganisasjoner.

For definisjon av flere begrep som er benyttet i sambandsreglementet henvises det til dokumentet "Nødnett i bruk", utgitt av DSB (mars 2017 - versjon.1.0).

2. Bruk av samband

Taleteknikk

Følgende vektlegges:

- tydelig tale
- unngå særegne dialektord
- unngå gjentakelser
- hold den naturlige rytmen du har i daglig tale
- snakk jevnt og rolig
- hold mikrofonen ca. 5 cm foran munnen
- ikke la stemmen synke på siste del av sendingen
- les meldingen i hele uttrykk eller korte setninger
- gjør opphold mellom setninger eller uttrykk når meldingen skal skrives ned

Fonetisk alfabet

Enkeltbokstaver og bokstavgrupper staves ved hjelp av det fonetiske alfabet. Ord som er vanskelig å oppfatte eller uttale, samt bokstavgrupper, skal staves med ekspedisjonsuttrykket "JEG BOKSTAVERER":

Boksta	Fonetisk	Bokstav	Fonetisk	Boksta	Fonetisk
v				v	
A	ALPHA	K	KILO	U	UNIFORM
B	BRAVO	L	LIMA	V	VICTOR
C	CHARLIE	M	MIKE	W	WHISKEY
D	DELTA	N	NOVEMBER	X	X-RAY
E	ECHO	O	OSCAR	Y	YANKEE
F	FOXTROT	P	PAPA	Z	ZULU
G	GOLF	Q	QUEBEC	Æ	ÆRLIG
H	HOTEL	R	ROMEO	Ø	ØSTEN
I	INDIA	S	SIERRA	Å	ÅSE
J	JULIET	T	TANGO		

Uttale av tall

Tall skal uttales siffer for siffer:

Siffer	Talltegn
0	NULL
1	EN / ETT
2	TO
3	TRE
4	FIRE
5	FEM
6	SEKS
7	SJU (ikke syv)
8	ÅTTE
9	NI
10	EN - NULL

Kan misforståelser oppstå i teksten, nyttes ekspedisjonsord foran tall.

Noen eksempler er: «TALLTEGN», «TID», «POSISJON» osv.

Datotidsgruppe

Består at seks tall evt. etterfulgt av en bokstav.

Eksempel:

190840A

19 = den 19. dagen denne måneden

0840 = klokkeslett denne datoen

A = normaltid i Norge

Tidssoner	
Z	UTC+0
A	Normaltid i Norge (vintertid)
B	Sommertid i Norge

UTC=Universal Time Coordinated – grunnlag for sivile tidsangivelser i alle land. Er etterfølgeren til GMT (Greenwich Mean Time). Angir tidssoner i antall timer i avvik fra aktuell tid som angis ved nullmeridianen.

Zulu-tid (Z) er en militær tidssone som tilsvarer UTC+0, altså aktuell tid ved nullmeridianen.

Eksempler:

Z (ZULU) - tid kl. 1100

A (ALPHA) - tid kl. 1200

B (BRAVO) - tid kl. 1300

Skilletegn

Skilletegn som er avgjørende for sammenhengen skal leses, for eksempel SKRÅSTREK, KOMMA, osv.

Ekspedisjonsord i gruppesamtaler

Uttale	Bruk - forklaring
9-8 (NI-ÅTTE)	Nettkallesignal, anroper alle enheter. De enheter som har mottatt nettkallesignal kvitterer for meldingen. Avsender kan avslutte "98" oppkall med "INGEN KVITTERING SLUTT". Enhetene kvitterer da ikke for mottak av meldingen.
BYTT POSISJON	Det er når mannskaper må bytte posisjon, for eksempel pga. dårlig dekningsforhold.
DETTE ER	Denne meldingen er fra:
ERKJENN	Pålegg til adressaten om å erkjenne at meldingen er mottatt og forstått. Se: «Forstått»
FORBERED	Etterfølgende melding/ordre skal forberedes.
FORSTÅTT	Jeg har mottatt din melding, forstått den og vil etterkomme den. Skal bare brukes av adressaten. Da betydningen av "FORSTÅTT" innbefattet "MOTTATT" brukes de to ekspedisjonsordene aldri sammen. Brukes som svar på "ERKJENN".

GJENTA ALT ETTER/ ALT FORAN/FRA/TIL ORD FORAN/ ORD ETTER/ osv.	Gjenta den spesielle delen av meldingen som er angitt med "alt etter" – "alt foran" osv.
GJENTA	Gjenta hele siste melding.
INGEN KVITTERING	Kvittering på siste melding er ikke ønskelig. Meldingen avsluttes med ekspedisjonsordet SLUTT.
INGENTING HØRT – SLUTT	Den oppkalte enheten har ikke svart, talegruppen er ledig.
IVERKSETT	Brukes ofte i forbindelse med på forhånd planlagt kodeord ved for eksempel en aksjon.
JEG GJENTAR ALT ETTER/ ALT FORAN/ORD ETTER/ osv.	Jeg gjentar den spesielle delen av sendingen som er angitt med "alt etter" – "alt foran" – etter, osv.
JEG GJENTAR	Jeg gjentar hele sendingen.
JEG LESER TILBAKE	Følgende er mitt svar på "LES TILBAKE".
JEG BOKSTAVERER	Jeg bokstaverer ved hjelp av fonetisk alfabet.
JEG VERIFISERER	Det som følger er kontrollert med utsenderen og gjentas. Bruk som svar på "VERIFISER".
KVITTER	Kvitter med melding "mottatt"
KVITTER SÅ LANGT	Kvittering ønskes for en del av melding eller ordre. Brukes ved spesielt lange/vanskelige meldinger/ordrer.
LES TILBAKE	Les hele sendingen nøyaktig slik den ble mottatt.
MELDING FØLGER	Sendes foran teksten i en formell melding eller når hele meldingen skal skrives ned.
MOTTATT	Jeg har mottatt din siste melding.
NO PLAY	Brukes i øvingssammenheng når det oppstår en reell hendelse. "NO PLAY" gjentas tre ganger og etterfølges av beskrivelse av hendelsen.
OVER	Min melding er slutt, jeg venter svar.
POSISJON	Jeg vil vite din posisjon.
RADIOTAUSHET	All trafikk på talegruppen er forbudt. Utsenderen avgjør når radiotaushet skal oppheves. Alle lytter likevel på aktuell talegruppe.
RADIOTAUSHET OPPHEVES	Gjenoppta normale sendinger. Radiotaushet kan bare oppheves av den enheten som har beordret den, eller av høyere myndighet.
RETTELSE	Det er gjort en feil i denne sendingen. Nyttens også som svar på "VERIFISER" når det er funnet feil.
RIKTIG	Du har oppfattet meg riktig.
SKILLE	Brukes for å markere opphold mellom to meldinger.
SLUTT	Min melding er slutt, jeg venter ikke svar, sambandet er ledig.
SNAKK LANGSOMMERE	Du snakker for fort.
TALLTEGN	Tall og/eller tegn følger.
TID	Tidsgruppe, datotidsgruppe følger umiddelbart
TRANSITTER TIL	Send umiddelbart denne meldingen videre til adressat som følger.
TRANSITT FRA	Denne meldingen er fra:

UNNTATT	Unntatt fra anrop er:
VENT - SLUTT	Vent - jeg kaller deg opp senere. I mellomtiden er talegruppen ledig for annen trafikk
VENT	Vent noen sekunder – talegruppen er ikke ledig for annen trafikk. Den som har sagt VENT initierer videre tale.
VERIFISER	Kontroller hele meldingen (eller den delen som er angitt) med utsenderen, som leser den riktige versjonen tilbake. Kan bare brukes av adressaten, og bare når situasjonen tilsier at det er nødvendig.
VIKTIG MELDING	Brukes før sending av viktig melding.

3. Nødetatenes geografiske områder og kallesignaler

Tidligere politidistrikt*		Nye politidistrikt		Tidligere 110-sentraler og regioner som skal sammenslås eller flyttes**		Nye 110 regioner		AMK navn (hovedsete)																																																																																									
		Nr.	Distrikt navn (hovedsete)			Nr.	110-region (Hovedsete)																																																																																										
01	Oslo	201	OSLO (Oslo)	01	Oslo	01	OSLO (Oslo)	AMK Oslo (Oslo)																																																																																									
10	Asker og Bærum			10	Asker og Bærum				02	Østfold	202	ØST (Ski)	03	Østfold	02	ØST (Ski)	03	Follo	04	Romerike	04	Romerike	05	Hedmark	203	INNLANDET (Hamar)			03	INNLANDET*** (Hamar)	AMK Innlandet (Gjøvik)	06	Gudbrandsdal	07	Vestoppland	08	Nordre Buskerud	204	SØR-ØST (Tønsberg)	09	Vestviken (Drammen)	04	SØR-ØST (Tønsberg)	AMK Vestre Viken (Drammen)	09	Søndre Buskerud	12	Telemark (Skien)	AMK Vestfold-Telemark (Tønsberg)	11	Vestfold	12	Telemark	13	Agder	205	AGDER (Kristiansand)	13	Agder (Arendal)	05	AGDER (Kristiansand)	AMK Sørlandet (Lillesand)	14	Rogaland	206	SØR-VEST (Stavanger)	14	Sør-Rogaland (Sandnes)	06	SØR-VEST (Stavanger)	AMK Stavanger (Stavanger)	15	Haugaland og Sunnhordland	15	Haugaland og Sunnhordaland (Haugesund)	AMK Fonna (Haugesund)	16	Hordaland	207	VEST (Bergen)	16	Hordaland (Bergen)	07	VEST (Bergen)	AMK Bergen (Bergen)	17	Sogn og Fjordane	17	Sogn og Fjordane (Førde)	AMK Førde (Førde)	18	Sunnmøre	208	MØRE OG ROMSDAL (Ålesund)			08
02	Østfold	202	ØST (Ski)	03	Østfold	02	ØST (Ski)																																																																																										
03	Follo			04	Romerike																																																																																												
04	Romerike																																																																																																
05	Hedmark	203	INNLANDET (Hamar)			03	INNLANDET*** (Hamar)		AMK Innlandet (Gjøvik)																																																																																								
06	Gudbrandsdal																																																																																																
07	Vestoppland																																																																																																
08	Nordre Buskerud	204	SØR-ØST (Tønsberg)	09	Vestviken (Drammen)	04	SØR-ØST (Tønsberg)	AMK Vestre Viken (Drammen)																																																																																									
09	Søndre Buskerud			12	Telemark (Skien)			AMK Vestfold-Telemark (Tønsberg)																																																																																									
11	Vestfold																																																																																																
12	Telemark																																																																																																
13	Agder	205	AGDER (Kristiansand)	13	Agder (Arendal)	05	AGDER (Kristiansand)	AMK Sørlandet (Lillesand)																																																																																									
14	Rogaland	206	SØR-VEST (Stavanger)	14	Sør-Rogaland (Sandnes)	06	SØR-VEST (Stavanger)	AMK Stavanger (Stavanger)																																																																																									
15	Haugaland og Sunnhordland			15	Haugaland og Sunnhordaland (Haugesund)			AMK Fonna (Haugesund)																																																																																									
16	Hordaland	207	VEST (Bergen)	16	Hordaland (Bergen)	07	VEST (Bergen)	AMK Bergen (Bergen)																																																																																									
17	Sogn og Fjordane			17	Sogn og Fjordane (Førde)			AMK Førde (Førde)																																																																																									
18	Sunnmøre	208	MØRE OG ROMSDAL (Ålesund)			08	MØRE OG ROMSDAL (Ålesund)	AMK Møre og Romsdal (Ålesund)																																																																																									
19	Nordmøre og Romsdal																																																																																																

20	Sør-Trøndelag	209	TRØNDELAG (Trondheim)	20	Sør-Trøndelag*** (Trondheim)	09	TRØNDELAG (Trondheim)	AMK Sør-Trøndelag (Trondheim)
21	Nord-Trøndelag			21	Nord-Trøndelag (Namsos)			AMK Nord-Trøndelag (Namsos)
22	Helgeland	210	NORDLAND (Bodø)			10	SALTEN**** (Bodø)	AMK Helgeland (Sandnessjøen)
23	Salten							AMK Bodø (Bodø)
24	Midtre Hålogaland (delt ved fylkesgrense)							211
25	Troms							
26	Vest-Finnmark	212	FINNMARK (Kirkenes)	26	Finnmark (Hammerfest)	12	FINNMARK (Kirkenes)	AMK Finnmark (Kirkenes)
27	Øst-Finnmark							

Oversikten reflekterer status pr. 1.1.2018

**Operasjonssentraler i henhold til tidligere distriktsinndeling er planlagt avviklet, den siste i løpet av 2018. Første siffer (2) for politiets operasjonssentraler vil bortfalle etter bekjentgjøring når nye politidistrikter er etablert med en operasjonssentral pr. distrikt.*

***Brannregionene skal harmoniseres med nye politidistrikter.*

****Os i Hedmark ligger i Innlandet politidistrikt men i Sør-Trøndelag 110-region.*

*****Salangen, Lavangen og Harstad er i Nordland politidistrikt men går over til Troms 110-region.*

4. Nummerplan for alle aktører

Tabellen viser første siffer i ISSI-numre for alle brukergruppene i Nødnett. Den enkelte organisasjon/etats nummerplan beskrives i respektive sambandsreglement.

Første siffer i ISSI	Tilhørighet
1	Brann
2	Politi
3	Helse
5	Statlig
6	Frivillige / HRS / Redningstjenesten
7	Private organisasjoner
8	Fylkesmannen, fylkeskommune, kommune
9	Test

5. Statusmeldinger

Vedlegget angir noen av statusmeldingene for nødetatene i Nødnett. Statusmelding sendes i den talegruppe radioterminalen til enhver tid er i.

Nummer	Tekst helse	Tekst brann	Tekst politi
01	Rykker ut	Rykker ut	Rykker ut
02	Fremme	Fremme	Fremme
03	Avreist	Ikke klar	Retur
04	Leverer	Disp skadested	Oppdrag utført
05	Ledig	Ledig	Ledig
06	Ledig stasj	Ledig inne	Ledig inne
07	Ute av drift	Ute av drift	Ute av drift
08	Snart ledig	(Avklart)	Har kontroll
09	Spisepause	(Spisepause)	Spisepause
10	[Reservert felles]	[Reservert felles]	[Reservert felles]
11 – 14	[Helse]		
15 – 29	[Reservert felles]	[Reservert felles]	[Reservert felles]
30 – 39	[Helse]		
40 – 49		[Brann]	
50 – 70			[Politi]

Den enkelte etats statusmeldinger beskrives etter behov i etatenes sambandsreglement nivå 2. Gjeldende fleetmapdokument inneholder alle statusmeldinger i Nødnett. DSB har komplett oversikt over fleetmap med talegrupper og statusmeldinger.

6. SAR-talegrupper - oversikt og fordeling

SAR-talegrupper - midlertidig inndeling 2018

Tabell viser gjeldene fordeling av SAR-talegruppene.

SAR-talegrupper - midlertidig inndeling 2018					
<i>Ny fordeling av SAR-talegrupper vil bli iverksatt etter at politiets nye operasjonssentraler/LRS er etablert i alle 12 politidistrikt, og nødvendig omprogrammering hos brukergruppene er utført. Beslutning om iverksettelse vil bli kunngjort for brukerorganisasjonene.</i>					
	HRS Sør talegruppe for oppkall			SAR-01	
	HRS Nord talegruppe for oppkall			SAR-02	
Nummer	LRS/politidistrikt	1. hendelse	2. hendelse	3. hendelse	4. hendelse/ Alle LRS
201	Oslo	SAR-03	SAR-15	SAR-27	
202	Øst	SAR-04	SAR-16	SAR-28	
203	Innlandet	SAR-05	SAR-17	SAR-29	SAR-41
204	Sør-Øst	SAR-06	SAR-18	SAR-30	SAR-42
205	Agder	SAR-07	SAR-19	SAR-31	SAR-43
206	Sør-Vest	SAR-20	SAR-32	SAR-39	SAR-44
207	Vest	SAR-21	SAR-33	SAR-40	SAR-45
208	Møre og Romsdal	SAR-10	SAR-22	SAR-34	SAR-46
209	Trøndelag	SAR-11	SAR-23	SAR-35	SAR-47
210	Nordland	SAR-12	SAR-24	SAR-36	SAR-48
211	Troms	SAR-13	SAR-25	SAR-37	SAR-49
212	Finnmark	SAR-14	SAR-26	SAR-38	SAR-50
201,202,204	Oslo, Øst og Sør-Øst		Oslofjorden - indre		SAR-08
201,202,204	Oslo, Øst og Sør-Øst		Oslofjorden - ytre		SAR-09

SAR-08 og SAR-09 er tilgjengelig for politidistriktene ved Oslofjorden (201, 202 og 204), og er ikke tilgjengelige for hhv Sør-Vest og Vest politidistrikter. Disse er midlertidig erstattet med hhv talegruppe 39 og 40 på bekostning av talegrupper i Oslo og Øst politidistrikter.

Respektive LRS iverksetter bruk av talegrupper under 1. hendelse, 2. hendelse og 3. hendelse uten forhåndsklarering med HRS. All bruk av talegrupper for 4. hendelse må avklares med HRS i hvert enkelt tilfelle, da talegruppene er til disposisjon for alle LRS.

Bruk av SAR-08 og 09 initieres av HRS, eller den LRS som først kommer til kjennskap om SAR-hendelsen. Videre bruk koordineres av HRS eller den LRS som får hovedansvar for hendelsen.

SAR talegrupper - inndeling etter nærmere kunngjøring i 2018

SAR Talegrupper - tas i bruk etter at reprogrammering som følge av Nærpolitireformen. Det blir kunngjort av HRS når talegruppene skal tas i bruk.					
HRS Sør talegruppe for oppkall				HRS-SN-ANROP	
HRS Nord talegruppe for oppkall				HRS-NN-ANROP	
Nummer	LRS/politidistrikt	1. hendelse	2. hendelse	3. hendelse	4. hendelse Alle LRS
01	Oslo	01-SAR-1	01-SAR-2	01-SAR-3	01-SAR-4
02	Øst	02-SAR-1	02-SAR-2	02-SAR-3	02-SAR-4
03	Innlandet	03-SAR-1	03-SAR-2	03-SAR-3	03-SAR-4
04	Sør-Øst	04-SAR-1	04-SAR-2	04-SAR-3	04-SAR-4
05	Agder	05-SAR-1	05-SAR-2	05-SAR-3	05-SAR-4
06	Sør-Vest	06-SAR-1	06-SAR-2	06-SAR-3	06-SAR-4
07	Vest	07-SAR-1	07-SAR-2	07-SAR-3	07-SAR-4
08	Møre og Romsdal	08-SAR-1	08-SAR-2	08-SAR-3	08-SAR-4
09	Trøndelag	09-SAR-1	09-SAR-2	09-SAR-3	09-SAR-4
10	Nordland	10-SAR-1	10-SAR-2	10-SAR-3	10-SAR-4
11	Troms	11-SAR-1	11-SAR-2	11-SAR-3	11-SAR-4
12	Finmark	12-SAR-1	12-SAR-2	12-SAR-3	12-SAR-4
01, 02, 04	Oslo, Øst og Sør-Øst		Oslofjorden - indre		SAR-SJO-1
01, 02, 04	Oslo, Øst og Sør-Øst		Oslofjorden - ytre		SAR-SJO-2

Respektive LRS iverksetter bruk av talegruppene XX-SAR-1 til 3, uten forhåndsklarering med HRS. All bruk av talegruppe XX-SAR-4 må avklares med HRS i hvert enkelt tilfelle, da talegruppene er til disposisjon for alle LRS.

Bruk av SAR-SJO-1 og 2 initieres av HRS, eller den LRS som først kommer til kjennskap om SAR-hendelsen. Videre bruk koordineres av HRS eller den LRS som får hovedansvar for hendelsen.

7. Internasjonale talegrupper

Bruk i Sverige (Inter System Interface – ISI)

Overordnede retningslinjer for samvirke Norge - Sverige er tilgjengelig på www.nodnett.no (*Retningslinjer for grenseoverskridende samvirke – med støtte av Nødnett og Rakel*)

Talegrupper som benyttes i denne løsningen har talegruppe-navn som starter med NOSE (Norge-Sverige).

Detaljert regulering av NOSE-talegrupper og "Bruk i Sverige" blir bekjentgjort når tjenesten er klar for operativ bruk.

NOR-SWE talegrupper

Det er etablert to felles talegrupper for grensenær kommunikasjon mot nødnettet i Sverige. Disse talegruppene gir mulighet for gruppekommunikasjon mellom nødnettbrukere i Norge og brukere av nødnettet i Sverige. NOR-SWE talegruppene har nasjonal gyldighet, og er beregnet for kommunikasjon over grensen. Talegruppene kan benyttes av nød- og beredskapsbrukere så lenge de har *dekning fra eget lands nettverk* (Nødnett/Rakel).

NOR-SWE talegruppene eies og administreres av politiet.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
NOR-SWE 1 og 2	NOR-SWE 1 og 2 har nasjonal gyldighet. Tildeles av Øst politidistrikt/ OPS Sarpsborg*	Kan benyttes av Nød- og beredskaps-brukere

Disse talegruppene vil fases ut når NOSE-talegruppene er tatt i operativ bruk.

*Øst politidistrikt administrerer bruk. Etter avvikling av operasjonssentralen i Sarpsborg i 2018, ivaretas dette av ny operasjonssentral ved hovedsetet i Ski frem til løsningen fases ut.

Internasjonale DMO talegrupper (EURO-DMO)

Talegruppe	Bruksområde
EURO 1	Anropstalegruppe/felles
EURO 2	Grensekontroll
EURO 3	Brann, sekundært Helse
EURO 4	Politi
EURO 5	Toll
EURO 6	Felles
EURO 7	Grensekontroll
EURO 8	Helse, sekundært Brann
EURO 9	Politi
EURO 10	Forsvaret

8. Felles talegrupper forvaltet av DSB

FYLKE ALLE-talegrupper

Talegruppene FYLKE ALLE (FY-XXXX¹-A1 til A3) er ment brukt ved hendelser hvor fylkesmannen, fylkeskommune eller kommune har et samhandlingsbehov med andre aktører i Nødnett og hendelsen ikke dekkes av andre felles talegrupper.

Hvert fylke tildeles tre FYLKE ALLE talegrupper. Talegruppene eies av DSB, og administreres av fylkesmannen. Talegruppene tildeles av DSB til aktører i Nødnett som samarbeider med fylkesmannen, fylkeskommune eller kommune.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
FY-XXXX-A1 til A3	Gyldig pr fylke. Eies av DSB, og administreres av fylkesmannen	Kan tildeles og benyttes av alle brukere i Nødnett

EVENT-talegrupper

Talegruppene EVENT er ment brukt ved planlagte arrangement/events hvor arrangør har behov for intern kommunikasjon. EVENT-talegruppene kan da også understøtte et samhandlingsbehov med andre aktører i Nødnett, om dette formålet ikke dekkes av andre felles talegrupper. Det er etablert 60 EVENT talegrupper med nasjonal gyldighet.

Talegruppene eies og forvaltes av DSB.

Talegruppene lånes ut for en tidsperiode og tas i bruk etter avtale med deres kundekontakt i DSB, avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
EVENT-1 til 60	Nasjonal gyldighet. Eies og administreres av DSB.	Kan tildeles og benyttes av alle brukere i Nødnett.

LEDSAGE-talegrupper

Talegruppene LEDSAGE er ment brukt ved forflytting av lang, tung og bred transport langs vei. Talegruppene eies og forvaltes av DSB.

Talegruppene lånes ut for en tidsperiode og tas i bruk etter avtale med deres kundekontakt i DSB, avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
LEDSAGE-01 til 10	Nasjonal gyldighet. Eies og administreres av DSB.	Kan tildeles og benyttes av alle brukere i Nødnett.

¹ Benevnelse på fylke